

Karta pomiaru stóp do obuwia indywidualnego AurelkaORTO®

Wszystkie informacje wymagane przy składaniu zamówienia są niezwykle ważne i jakiegokolwiek uchybienia mogą skutkować błędnym wykonaniem obuwia. Niezastosowanie się do wskazań, dostarczenie niekompletnego lub błędnego materiału pomiarowego i fotograficznego może skutkować ograniczeniem możliwości reklamacji obuwia niepasującego do stóp, ortez itp. lub realizowanie jej na koszt zamawiającego.

Data badania

Osoba wykonująca pomiar

Numer telefonu osoby wykonującej pomiar

Imię i nazwisko klienta Wiek.

Stan zdrowia
(w odniesieniu do kończyn dolnych i ewentualnej ogólnej niepełnosprawności)

L

P

Pomiar stopy*

L

P

Pomiar stopy w ortezie*

L

P

Pomiar stopy z podłożoną wkładką indywidualną*

L

P

Stopa nieplastyczna

L

P

Stopa bolesna

	Oznaczenie na schemacie**	Cecha	Stopa lewa (cm)	Stopa prawa (cm)
Pomiary niezbędne	-	Rozmiar sugerowany przez klienta		
	E	Długość stopy/ortezy/wkładki***		
	A	Obwód przodostopia		
	B	Obwód śródstopia		
	C	Obwód przez piętę		
	D	Obwody nad kostką / Pomiary na wysokości	/	/
	F	Szerokość przodostopia		
	G	Szerokość pięty		
Zmierzyć w przypadku zniekształcen palców lub śródstopia	H	Wysokość zakończenia palucha		
	I	Wysokość stawu palucha		
	J	Wysokość podbicia		
		Obuwie do ortez***	tak / nie	tak / nie
Dodatkowe uwagi:				

* zaznaczyć sposób pomiaru stopy lewej i prawej ** schematy dostępne pod adresem: www.aurelka.pl/pomiary ***niepotrzebne skreślić

Wykonując pomiary należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

- Pomiary należy **wykonać w pozycji stojącej** lub, w przypadku osób niechodzących – siedzącej z zachowaniem kąta prostego pod kolanem.
 - Zmierzyć obie stopy osobno.**
 - Wykonać i załączyć obrysy stóp.**
 - Mierzyć stopy „ubrane”** tak jak podczas noszenia obuwia.
 - W przypadku obuwia do posiadanych już wkładek **pomiary wykonać z wkładką podłożoną pod stopę.**
 - W przypadku obuwia do ortez **pomiary wykonać z ortezą założoną na stopę.**
 - Mierząc obwody stóp z ortezami uwzględnić paski, zapęczenia, przeguby skokowe itp. zastosowane w ortezie, a wpływające na tęgosc obuwia.**
- Zapisywać pomiary bezwzględne**, tzn. bez powiększania ich według własnego uznania – niezbędne naddatki zostaną uwzględnione przy projektowaniu obuwia
 - Wykonać zdjęcia podczas mierzenia** tak, żeby widoczna była cała stopa/orteza z miejscem przyłożenia miarki, a nie tylko zbliżenie na wynik pomiaru.
 - Wykonać zdjęcia stóp z boku, przodu oraz tyłu** i załączyć je do zamówienia.
 - Opcjonalnie można też nagrać i **załączyć film z pomiarów.**
 - Ortezy i stopy zniekształcone odcisnąć w piance ortopedycznej.**